



Bienvenue

ATT AG (AudioText Telecom AG)

SWISS ALARM SOLUTIONS

- Fondée en **1995** par **Mahmut Saraç**
- Basée à **Glattbrugg** (2 minutes de l'aéroport de Zürich)
Venez nous rencontrer !
- Hotline **7x24x365** : +41 44 908 60 04
- Solutions d'alarmes **personnalisées**



Plus de 100 protocoles supportés


Quelques exemples de protocoles en entrée (triggers d'alarmes)

- ESPA 4.4.4
- BACnet
- Modbus
- OPC
- XML / JSON / API / ...
- LoRaWAN IOT
- ...



La liste complète sur notre site : Downloads → Protocoles

Passerelle IOT Alarmserver



Démarrer une alarme via AMX

- Ad hoc (interface web)
- KATA / KATA Light (interface web, MobileApp)
- Alarm Scheduler (planification avec Cron, interface web)

Cronjob value

0 0 10 ? 1/1 TUE#2 *

- 9/12/2023 8:00:00 AM +00:00
- 10/10/2023 8:00:00 AM +00:00
- 11/14/2023 9:00:00 AM +00:00

Cronjob Generator

Minutes Hourly Daily Weekly Monthly Yearly

☐ Every 2 day, of every 1 month(s)

☒ The 2 Tuesday of every 1 month(s)

Starts at 10 : 0

← KATA Alarm Details

Alarm no.: 11008

Alarm message

emergency alarm - please remain calm and leave the building according the procedures





85/480

Filter

Name ^	Active
Feller iOS Steve	☒
Feller iPad Steve	☒
Crosscall Core x4	☒
Crosscall Action x3	☒
Feller XCover 6 Pro XCover 6 Pro	☒

 Start Alarm (slide)!

Avec l'appli ATT – Loneworker App



- À l'aide des placeholders et de la diffusion multifichiers (concaténés), les secours entendent clairement :

1. AlarmePTI.wav → Alarme PTI
2. [IDENTIFIER].wav → Toto Cutugno
3. [WIFI_LOCATION].wav → Étage 1 nord-est
4. [ALARMTYPE].wav → Bouton rouge

Les secouristes peuvent ensuite être mis en relation dans une conférence (selon scénario et besoin)

Edit alarm settings

Active

☒

Device

xcover6

×

▼

Alarm Types

SOS Alarm

×

Free Fall Alarm

×

Inclination Alarm

×

Key 1 Alarm

×

No movement

×

×

Alarm Number

Notfallalarm

×

▼

Parallel alarm

Alarms are separated by a comma (100,101)

Priority

1

▲

▼

Alarm Description

LONE WORKER

Voice-File

AlarmePTI;[IDENTIFIER];[WIFI_LOCATION];[ALARMTYPE]

Alarm Message

Alarm Loneworker : [IDENTIFIER], Location : [WIFI_LOCATION], [ALARMTYPE], Battery : [BATTERY]%
[BATTERY]%

94/480

Alarm Message: [IDENTIFIER], [LOCATION], [GPS_LOCATION], [WIFI_LOCATION], [TIME], [IMEI], [ACCESS_POINT_ID], [BSSID], [BATTERY], [ALARMTYPE]

Save

Cancel

Appel des participants via Peoplefone

- Appel SIP et diffusion d'un message d'alarme vocal (concaténation possible)
- Appel SIP et création d'une conférence ou interconnection
- Gestion de la prise en compte de l'alarme via IVR (code de quittance)
- Gestion de la prise en compte de l'alarme après X secondes d'écoute du message vocal
- Gestion d'un nombre de participants obligatoire à joindre, d'escalades

90734095304 » Line 1 

SIP TRUNK 



 SIP Setup

 Call Forwarding / Voicemail

Address : 

CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Display Number:

0445524878

Devices:

 n/a

UDP 185.178.195.163:56104 / 185.178.195.163 [DE]

Assigned Numbers:

0445524878

Cas pratique n° 1 – Spécifications

Besoins

Possibilité de conférences avec différents groupes d'interventions


- Samaritains
- GIE
- Crisis Management

Contraintes

- Pas de PBX dans l'entreprise
- Que des smartphones
- Multi-sites

Cas pratique n° 1 – Solution

- Serveur d'alarmes AMX hébergé en Datacenter
- SIP Trunk avec Peoplefone Hosted
- Numéro d'appel Peoplefone redirigé sur serveur d'alarmes AMX
- Menu IVR pour choisir l'équipe à joindre



Cas pratique n° 2 – Spécifications

Besoins


Envoi d'un SMS à CERTAS sur alarme d'un téléphone travailleur isolé (PTI)

Contraintes

- Pas de serveur (hardware) chez le client
- Pas de SIP Trunk avec le PBX du client

Cas pratique n° 2 – Solution


- Serveur d'alarmes AMX hébergé en Datacenter
- SIP Trunk avec Peoplefone Hosted
- Numéro d'appel Peoplefone redirigé sur serveur d'alarmes AMX
- Les alarmes du téléphone travailleur isolé (PTI) déclenche un appel sur le numéro qui est redirigé sur AMX
- L'alarme est déclenchée et le SMS envoyé



Conférence Pool – Nouveau scénario

- Appel entrant uniquement (Incoming call)
- Aucun IVR (code, sélection)

TEST : +41 44 552 85 45



Géo-Conférence


- Localisation sur demande (via push MobileApp)
- Appel ou message texte selon localisation

Sur la même idée : check-in / check-out, présences, ...




Teams

- Alarmes vocales
- IVR (quittance, scénario)
- Texte (CLIP) personnalisable
- Alarmes textes (chat) → Roadmap
- Démarrage alarme via Teams



Installer AMX – Facile et intuitif

Pour donner un maximum d'autonomie à nos partenaires



The screenshot shows a Windows-style installer window titled "AMX - Alarm Server Setup". In the top right corner, there is a close button (X) and the "ATT+ SWISS ALARM SOLUTIONS" logo. The main content area is titled "Pre Settings" and includes the instruction "Please read the information below and follow the steps". Below this, the "Alarmserver Setting" section contains three instructions with corresponding input fields or radio buttons:

- Please define the environment name (e.g. ATT AG Demo)
Input field: FLÜHLI Hotel Kurhaus GmbH
- Please define how many SIP channels for this system
Input field: 120
- Please define the environment type for the alarmserver
Radio buttons: ☐ Standalone, ☐ HOT 1, ☒ HOT 2

Below these, there is another instruction:

- Please define the default language (Voice-Files)
Radio buttons: ☐ German, ☒ English, ☐ French, ☐ Italian

At the bottom left, it says "Advanced Installer". At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Next >" (highlighted with a blue border), and "Cancel".

Contact

sales@attag.ch

+41 44 908 60 00